Nastavenie siete UNIPO-PRIVATE pre OS Windows XP

Kliknite na štart a potom zvoľte možnosť Ovládací panel.



V okne Ovládací panel klikneme na ikonu Sieťové pripojenia.



V okne Sieťové pripojenia klikneme pravým tlačítkom myši na ikonu Pripojenie bezdrôtovej siete a zvolíme Vlastnosti.



V okne Pripojenie bezdrôtovej siete - vlastnosti zvolíme záložku **Bezdrôtové siete** a stlačíme tlačítko **Pridať**. Musí byť zaškrtnuté políčko **Použiť systém Windows na konfiguráciu bezdrôtovej siete**.

🗹) oužiť systém Wi	ndows na konfiguráciu bezdrôtovej siete
Dostupné siete: —	
Ak sa chcete pripo ak chcete získať o dosahu, kliknite na	jiť alebo odpojiť od bezdrôtovej siete, alebo ľalšie informácie o bezdrôtových sieťach v i toto tlačidlo.
	Zobraziť bezdrôtové siete
Automaticky pripoji	stete: ť k dostupným sieťam v tomto poradí: Nahor
Pridat	Odstrániť Vlastnosti
Ďalšie informácie o bezdrôtovei siete.	nastavení konfigurácie Spresniť

- V okne Bezdrôtová sieť vlastnosti zvolíme záložku Pripojenie a vyplníme nasledujúce parametre:
- Názov siete (SSID): UNIPO-PRIVATE
- Sieťové overovanie: WPA2
- Šifrovanie údajov: AES

Wireless network properties	? ×
Association Authentication Connection	
Network game (SSID): UNIPO-PRIVAT	
Wireless network key	
This network requires a key for the following:	
Network Authentication:	•
Data encryption:	
Network key:	
Continn network key	
Key inde <u>x</u> (advanced)	
The key is provided for me automatically	
This is a computer-to-computer (ad hoc) net access points are not used	work; wireless
OK	Cancel

V okne Bezdrôtová sieť - vlastnosti zvolíme záložku **Overenie totožnosti**, vyberieme typ protokolu **PEAP**, necháme **nezaškrtnuté** obe políčka a klikneme na tlačítko **Vlastnosti**.

Bezdrőtová sieť - vlastnosti 🔹 💽 🔀
Priradenie Overenie totožnosti Pripojenie
Výberom tejto možnosti zabezpečíte prístup s overením totožnosti pre bezdrôtové siete Ethernet. Povolit overenie IEEE 802.1x pre túto sieť Typ protokolu EAP:
Vlastnosti
OK Zrušit

V okne Protected EAP - vlastnosti zvolíme metódu overovania *EAP-MSCHAP v 2* a stlačíme tlačítko K*onfigurovať*. Zo zaškrtávacích políčok zaškrtneme **Povoliť rýchle znovupripojenie**.

Protected EAP - vlastnosti	? 🗙
Počas pripájania:	
🔲 🗘 verit' certifikát servera	
Phipojic sa na ueco servery:	
Dôveryhodné hlavné certifikačné úrady:	
AAA Certificate Services	^
ABA.ECOM Root CA	-
AC RAIZ DNIE	
Admin-Root-CA	
	>
Nezobrazovať výzvu na povolenie nových serverov alebo dôvervhodných certifikačných úradov. Vyberte metódu overenia:	
Secured password (EAP-MSCHAP v2)	gurovať)
Ruvoliť rýchle znovuprinojenie	
P voliť kontroly karantény	
🔲 dpojiť v prípade, že server neposkytuje cryptobinding OPL	JT
	Zrušiť

V okne EAP MSCHAPv2 necháme nezaškrtnuté políčko Automaticky použiť prihlasovacie meno a heslo systému Windows.



Týmto je bezdrôtové pripojenie nakonfigurované.

Keď sa budeme nachádzať v dosahu služby a pokúsime sa na ňu pripojiť, v pravom dolnom rohu sa objaví výzva na zadanie overovacích údajov. Klikneme na ňu a zadáme meno používateľa a prístupový kód, pričom položku doména necháme prázdnu.

-	
	2
Meno používateľa:	novak
Tana hearingtoigi	16362336663
Heslo:	
geslo: Prihlasovacia goména:	